

INSIGHT SI
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

INSIGHT PDV TOUCH

CONFIGURAR DESDOBRAMENTOS
(Produtos de Cozinha)

CADASTRAR DESDOBRAMENTOS


Passo 1: No sistema “RETAGUARDA”, pesquise o produto que deseja cadastrar os “Desdobramentos” (CADASTROS > PRODUTOS > PESQUISAR). Na tela de alteração do produto, na aba “CADASTRO” no campo “Prd Cozinha” selecione “S” para marcar o produto como sendo de cozinha. Veja imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Alterar Produto' window with the 'CADASTRO' tab selected. The 'Prd Cozinha' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The field is set to 'S'. Other fields include: Código EAN: 1486, Descrição: TORRADA SIMPLES, Departamento: DEP 01, Seção: DEP 01 TODOS, Marca: GERAL, NCM: 04022910, Unidade: UNIDADE, CEST: (empty), Tributação: 17%, Operar Promoção: (unchecked), Origem: 0, Custo: 0,01, Mark-Up(%): 990,00, Usar Mark-up: (checked), Venda: 9,90, Venda 2: 0,01, Balança: NAO, Inds. PDV: NAO, Prd Cozinha: S, Receita: NAO, Estoque: 0,0000, Form. Açougue: NAO, Qtde da Embalagem: 0,0000, Ponto Pedido: 0,0000. Buttons at the bottom: Excluir, Hist. Compras, Hist. Alteração de Preço, Alterar, Fechar.


Passo 2: Após clique na aba “TOUCH”. Veja imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Alterar Produto' window with the 'TOUCH' tab selected. The 'Prd Cozinha' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The field is set to 'N'. Other fields include: Código EAN: 1486, Descrição: TORRADA SIMPLES, Departamento: DEP 01, Seção: DEP 01 TODOS, Marca: GERAL, NCM: 04022910, Unidade: UNIDADE, CEST: (empty), Tributação: 17%, Operar Promoção: (unchecked), Origem: 0, Custo: 0,01, Mark-Up(%): 990,00, Usar Mark-up: (checked), Venda: 9,90, Venda 2: 0,01, Balança: NAO, Inds. PDV: NAO, Prd Cozinha: N, Receita: NAO, Estoque: 0,0000, Form. Açougue: NAO, Qtde da Embalagem: 0,0000, Ponto Pedido: 0,0000. Buttons at the bottom: Excluir, Hist. Compras, Hist. Alteração de Preço, Alterar, Fechar.


Passo 3: Na aba “TOUCH”, clique no botão “Adicionar”. Veja imagem abaixo:




Passo 4: Na janela que vai abrir, no campo “Descrição” informe a descrição do desdobramento que está cadastrando, após clique no botão “Adicionar”:



Passo 5: Após cadastrar todos os desdobramentos necessários para o seu produto, no campo “**Opera Desdobramentos**” selecione a opção “**S**” e após clique no botão “**Alterar**”. Vai abrir uma nova janela informando que o produto foi alterado, clique no botão “**OK**” para finalizar. Veja imagem abaixo:




Passo 6: Após realizar os passos acima, **precisamos enviar a carga para os caixas/terminais**. Acesse o menu “**INTEGRAÇÕES > SINCRONIZAÇÃO PDV > ENVIAR DADOS**”:



Passo 7: Na janela que vai abrir, clique no botão **“COMPLETA”** *para enviar os dados a todos os terminais/caixas*. Após finalizar o envio vai aparecer uma nova janela com a mensagem **“CARGA COMPLETA REALIZADA”**, clique no botão **“OK”** para finalizar. Veja Imagens abaixo:





Passo 8: *Para enviar os dados para apenas um terminal/caixa em específico*, clique duas vezes em cima do terminal que deseja enviar a carga. Vai abrir uma nova janela perguntando **se deseja realmente enviar a carga de dados para o terminal selecionado**. Após finalizar o envio vai aparecer uma nova janela com a mensagem **“CARGA COMPLETA PARA O TERMINAL REALIZADA”**, clique no botão **“OK”** para finalizar. Veja Imagens abaixo:






Passo 9: Para enviar os dados apenas para os terminais/caixas selecionados, clique no botão “PDVs Seleccionados”. Vai abrir uma nova janela, selecione os terminais/caixas que deseja enviar os dados, marcando o “Checkbox” ao lado desses e clique no botão “Enviar Dados”. Após finalizar o envio dos dados vai aparecer uma nova janela com a mensagem “CARGA ENVIADA PARA OS TERMINAIS”, clique no botão “OK” para finalizar. Veja Imagens abaixo:






Passo 10: Após enviar a carga para os caixas/terminais, agora precisamos enviar a carga de desdobramentos. Acesse o menu **“CONFIGURAÇÕES > CONFIG. TOUCH”**:




Passo 11: Na janela que vai abrir, clique no botão **“Carga de Desdobramentos”**. Vai abrir uma janela informando que a carga foi realizada, clique no botão **“OK”** para finalizar. Veja imagens abaixo:




OBSERVAÇÃO: Se estiver com o sistema aberto, é preciso fechar e abrir esse novamente para que as configurações sejam atualizadas.


Agora ao selecionar/registrar o produto que possui desdobramentos cadastrados no seu PDV Touch, vai abrir uma nova janela, onde você vai poder **escolher quais os desdobramentos desse produto**. Veja imagens abaixo:




Para selecionar um desdobramento, **toque/clique em cima desse**, esse vai passar para a coluna do lado direito. Para remover é o mesmo processo, porém clcando em cima dos desdobramentos localizados na coluna da direita. Veja imagem abaixo:




Caso desejar, você pode estar informando observações, clicando no botão **“Observações”**. Veja imagem abaixo:



Na nova janela informe a descrição e após clique no botão “**Salvar**”. Veja imagem abaixo:



Após seleccionar os desdobramentos dos itens e inserir as observações (se preciso) clique no botão “**Incluir no Item**” para registrar esse no seu PDV. Veja imagens abaixo:





Depois de finalizar o cupom, vai imprimir na impressora **um cupom com as informações de desdobramento e observações do item**. Veja imagem abaixo:

